




Fieri JobFlow

Guía de instalación





Dónde instalar Fiery JobFlow:

Las opciones de instalación del software **Fiery® JobFlow™** varían en función del tipo de servidor Fiery que utilice.

- Si usa servidores externos **Fiery FS200 Pro** o posteriores, instale Fiery JobFlow directamente en el servidor Fiery.
 - También puede instalar Fiery JobFlow en un **equipo Windows** en vez de directamente en el servidor Fiery.
 - La mayoría de servidores **Fiery FS200 Pro** y posteriores vienen con JobFlow Base (la versión gratuita) preinstalado. Si este es su caso, vaya al paso número 4.
- Si usa servidores **Fiery** externos anteriores (**FS150 Pro, FS100 Pro, System 10 o System 9R2**), instale Fiery JobFlow en otro equipo Windows.
- En el caso de servidores **Fiery XF 7** o posteriores, instale Fiery JobFlow en otro equipo Windows.
- En el caso de los servidores **Fiery integrados**, también deberá instalar Fiery JobFlow en otro equipo Windows.

Para poder conectarse a Fiery JobFlow, deberá tener el [Fiery Productivity Package](#) (Fiery FS350 y anterior) o el [Fiery Automation Package](#) (Fiery FS400 y superior) opcional instalado y activado para el servidor Fiery.




Nota: También deberá instalar **Fiery Command WorkStation®** en el mismo equipo Windows o servidor Fiery en el que esté JobFlow. Para hacer un uso completo del módulo **Impose** en Fiery JobFlow, **Fiery Impose** debe estar instalado y con licencia en el mismo ordenador Windows o servidor Fiery.

Cómo comprobar qué servidor Fiery tienes en el Centro de dispositivos:

Command WorkStation 5:



Command WorkStation 6 y 7:






Instrucciones de instalación de Fiery JobFlow:

1. Deberá disponer de **Fiery Software Manager** para poder descargar e instalar Fiery JobFlow. Si aún no lo tiene, puede [descargarlo aquí](#).

Cuando Fiery Software Manager esté instalado, ábralo y haga clic en el **botón Descargar de Fiery JobFlow**.

2. Cuando finalice la descarga, haga clic en el **botón Instalar** y siga las instrucciones. Fiery JobFlow creará un acceso directo en el escritorio al finalizar la instalación.


IMPORTANTE: antes de instalar Fiery JobFlow, deberá instalar Fiery Command WorkStation. De lo contrario, recibirá este mensaje de error:




3. Haga doble clic en el **acceso directo de Fiery JobFlow** de su escritorio y cree sus credenciales de acceso a Fiery JobFlow. El nombre de usuario por defecto es Admin.

Cree una contraseña que cumpla con los requisitos y haga clic en **Crear contraseña**.

Deberá instalar Fiery Software Manager antes de instalar Fiery JobFlow:




Instala y crea tu cuenta de Fiery JobFlow:






- Introduzca la dirección IP o el nombre del servidor en el **servidor Fiery** para conectarlo como dispositivo de salida por omisión.

Conectarse al servidor Fiery




- Ahora ha iniciado sesión en la versión gratuita de Fiery JobFlow Base. Si cuenta con un código de licencia para la versión de pago o para una versión de prueba válida por 30 días, **haga clic en el botón Actualizar ahora.**

Introduzca el código de licencia o comience su prueba de 30 días



- Haga clic en el botón "Ya tengo un código de licencia". Siga las instrucciones para introducir su código de activación de licencia.





Comience a construir su biblioteca de flujo de trabajo:

Construya su propio flujo de trabajo o descargue e importe los flujos de trabajos listos para utilizar disponibles en la biblioteca de Fiery JobFlow disponible en resources.fiery.com/jobflow-library.



La versión de prueba gratuita válida durante **30 días** de Fiery JobFlow también incluye una biblioteca predeterminada con recursos de **Enfocus PitStop Pro**.

Opcional

Si desea crear sus propios recursos para Enfocus PitStop Pro, descargue el **instalador de Enfocus PitStop Pro** utilizando los enlaces abajo y siga el proceso de activación:

Mac:

download.fiery.com/jobflow/enfocuspitstop/mac

Windows:

download.fiery.com/jobflow/enfocuspitstop/windows

Información general	Ventajas	Biblioteca	Español
Biblioteca			
Flujos de trabajo de muestra de Fiery JobFlow Base y Fiery JobFlow			
Puede crear sus propios flujos de trabajo o descargar e importar cualquiera de los siguientes flujos de trabajo preconfigurados de ejemplo y comenzar a utilizar Fiery JobFlow Base o Fiery JobFlow para la automatización. Los flujos de trabajo incluyen todos los recursos necesarios para trabajar. Para obtener más información sobre cada flujo de trabajo, abra el resumen correspondiente o vea el vídeo.			
Vaya a JobFlow Connect Packages .			
Nombre del flujo de trabajo	Compatible con	Descripción del flujo de trabajo	Descargar
Recopilación y ajuste de 3 tarjetas de vista e imposición (30 x 45 cm)	JobFlow	Junta 3 tarjetas de visita a doble cara, agrega sangrado, si fuera necesario, y las impone en 3 filas de 8 tarjetas. El tamaño de pila se puede establecer definiendo las copias en Fiery. Requiere JobFlow 2.3 o posterior, CWS 6.1 o posterior y Fiery Impose. (Solo en inglés)	Flujo de trabajo
Imposición de N por cara automática con cuadro de	JobFlow Base, JobFlow	Impone los trabajos mediante la opción N por cara automática con cuadro de guillotinado de Fiery Impose en una hoja de 30 x 45 cm. Requiere JobFlow Base 2.3 o posterior, CWS	Flujo de trabajo



Nota: la licencia de Enfocus PitStop Pro se incluye con la compra de la versión completa de Fiery JobFlow.



Para obtener más información, visite www.fiery.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2025 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL_051.05.25