




Fiery JobFlow

Guide d'installation





Où installer Fiery JobFlow :

Les options d'installation du logiciel Fiery® JobFlow™ dépendent du type de serveur Fiery que vous possédez.

- **Pour Fiery FS200 Pro** ou des serveurs externes plus récents, installez directement le logiciel Fiery JobFlow sur le serveur Fiery.
 - Vous pouvez également installer Fiery JobFlow sur un **ordinateur Windows distinct** au lieu de l'installer directement sur le serveur Fiery.
 - **La plupart des serveurs Fiery FS200 Pro et autres serveurs plus récents** sont équipés de JobFlow Base (version gratuite). Si tel est le cas, veuillez passer à l'étape 4 ci-dessous.
- **Pour les serveurs externes Fiery plus anciens (FS150 Pro, FS100 Pro, System 10 ou System 9R2)**, installez Fiery JobFlow sur un ordinateur Windows distinct.
- **Pour les serveurs Fiery XF 7 et plus récents**, installez Fiery JobFlow sur un ordinateur Windows distinct.
- **Pour tous les serveurs Fiery intégrés**, installez le logiciel Fiery JobFlow sur un ordinateur Windows distinct.

Le [Fiery Productivity Package](#) optionnel (Fiery FS350 et versions antérieures) ou le [Fiery Automation Package](#) (Fiery FS400 et versions ultérieures) doit être installé et activé pour que le serveur Fiery puisse se connecter à Fiery JobFlow.




Remarque : Lorsque JobFlow est installé sur un ordinateur Windows distinct ou sur un serveur Fiery, vous devez également installer Fiery Command WorkStation® sur le même ordinateur/serveur. Pour une utilisation optimale du module Impose dans Fiery JobFlow, Fiery Impose doit être installé avec une licence valide sur le même ordinateur Windows ou serveur Fiery.

Comment vérifier quel serveur Fiery vous possédez dans le Centre de périphériques :

Command WorkStation 5:



Command WorkStation 6 et 7:






Comment installer Fiery JobFlow :

1. Vous avez besoin de **Fiery Software Manager**, afin de pouvoir télécharger et installer Fiery JobFlow. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le [télécharger ici](#).

Une fois Fiery Software Manager installé, ouvrez-le et cliquez sur le **bouton Télécharger de Fiery JobFlow**.

2. Dès que le téléchargement est terminé, cliquez sur le **bouton Installer** et suivez les instructions. Une fois l'installation effectuée, Fiery JobFlow placera un raccourci sur votre Bureau.


IMPORTANT : Fiery Command WorkStation doit être installé avant Fiery JobFlow. Dans le cas contraire, vous obtiendrez le message d'erreur suivant :




3. Double-cliquez sur le **raccourci Fiery JobFlow** de votre Bureau et créez vos identifiants de connexion pour Fiery JobFlow. Le nom d'utilisateur par défaut est « Admin ».

Créez un mot de passe conforme aux exigences et cliquez sur **Créer un mot de passe**.

Vous devrez installer Fiery Software Manager avant d'installer Fiery JobFlow :




Installez et créez vos identifiants de connexion pour Fiery JobFlow :






4. Saisissez l'adresse IP ou le nom de votre **serveur Fiery** pour le connecter en tant que périphérique de sortie par défaut.

Se connecter au serveur Fiery :




5. Vous avez maintenant accès à la version gratuite de Fiery JobFlow Base. Si vous possédez un code de licence pour la version payante ou pour une évaluation gratuite de 30 jours, cliquez sur le **bouton Mettre à jour maintenant**.

Entrez le code de licence ou démarrez votre essai de 30 jours



6. Cliquez ensuite sur « Je possède une clé de licence ». Suivez les instructions pour saisir votre code d'activation de licence.





Commencez à créer votre bibliothèque de flux de production :

Commencez à créer vos propres flux de production ou téléchargez et importez des flux de production prêts à l'emploi à partir de la bibliothèque Fiery JobFlow disponible sur resources.fiery.com/jobflow-library.



**Enfocus
PitStop Pro**

L'offre d'évaluation gratuite de 30 jours pour Fiery JobFlow inclut également une bibliothèque par défaut des ressources **Enfocus PitStop Pro**.

En option

Si vous souhaitez créer vos propres ressources Enfocus PitStop Pro, téléchargez le programme d'installation d'Enfocus PitStop Pro depuis les liens ci-dessous et suivez la procédure d'activation :

Mac:

download.fiery.com/jobflow/enfocuspitstop/mac

Windows:

download.fiery.com/jobflow/enfocuspitstop/windows

Présentation	Avantages	Bibliothèque	Spécifications
Bibliothèque			
Échantillonnage de flux de production Fiery JobFlow et Fiery JobFlow Base			
Créez vos propres flux de production, ou téléchargez et importez les échantillons préconfigurés indiqués ci-dessous pour commencer à utiliser Fiery JobFlow Base ou le système automatisé de Fiery JobFlow. Les flux de production comprennent l'ensemble des ressources nécessaires à un cycle de travail complet. Pour en savoir plus sur chacun des flux de production, consultez le résumé correspondant ou regardez la vidéo. Apprenez à importer des flux de production JobFlow.			
Accédez aux packages JobFlow Connect .			
Nom du flux de production	Pris en charge par	Description du flux de production	Télécharger
Collecter et corriger 3 cartes de visite et les imposer (12x18)	JobFlow	Collecte 3 cartes de visite recto verso, ajoute des fonds perdus si nécessaire et les impose en 3 lignes de 8 cartes. La hauteur de la pile peut être définie en définissant les copies sur Fiery. Nécessite JobFlow 2.3 ou version ultérieure, CWS 6.1 ou version ultérieure et Fiery Impose (anglais uniquement).	Flux de production
Imposer avec le groupage	JobFlow Base	Impose les tâches avec le groupage automatisé des zones de coupe Fiery Impose sur une feuille 12x18. Nécessite JobFlow Base	Flux de



Remarque : si vous achetez la version complète de Fiery JobFlow, vous obtiendrez également une licence pour Enfocus PitStop Pro.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fiery.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2025 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL_051.05.25