




Fiery JobFlow

安装指南





Fiery JobFlow 的安装位置：


Fiery® JobFlow™ 软件安装选项因 Fiery 服务器的类型而异。

- FS200 Pro 或新版外部服务器：直接在 Fiery 服务器上安装 Fiery JobFlow 软件。
 - 您也可以选择在单独的 Windows 计算机上安装 Fiery JobFlow，而不是直接在 Fiery 服务器上安装。
 - 大多数 Fiery FS200 Pro 和新版服务器预先安装有 JobFlow Base (免费版本)。这种情况下，请继续执行下面的第 4 步。
- 旧版 Fiery 外部服务器 (FS150 Pro、FS100 Pro、System 10 或 System 9R2)：在单独的 Windows 计算机上安装 Fiery JobFlow。
- 对于 Fiery XF 7 或更新版本的服务器，请在单独的 Windows 计算机上安装 Fiery JobFlow。
- 对于所有嵌入式 Fiery 服务器，请在单独的 Windows 计算机上安装 Fiery JobFlow 软件。


您必须安装并启用可选的 [Fiery Productivity Package](#) (Fiery FS350 及更早版本) 或 [Fiery Automation Package](#) (Fiery FS400 及以上版本)，Fiery 服务器才能连接至 Fiery JobFlow。

查看 Fiery 服务器的类型：

Command WorkStation 5:



Command WorkStation 6 和 7:



注意：如果 JobFlow 安装在单独的 Windows 计算机或 Fiery 服务器上，则必须在同一台计算机/服务器上同时安装 Fiery Command WorkStation®。要充分利用 Fiery JobFlow 中的 Impose 模块，则必须在同一台 Windows 计算机或 Fiery 服务器上安装 Fiery Impose，并获得许可。




如何安装 Fiery JobFlow:

1. 若要下载和安装 Fiery JobFlow, 您需要安装 Fiery Software Manager。如果尚未安装, [可以从此处下载](#)。

Fiery Software Manager 安装完毕后, 打开它并单击 Fiery JobFlow 下载按钮。

2. 下载完成后, 单击安装按钮并按照提示操作。安装成功后, Fiery JobFlow 将会在桌面上创建一个快捷方式。


重要信息: 安装 Fiery JobFlow 之前必须先行安装 Fiery Command WorkStation。否则, 您将会收到以下错误消息:




3. 双击桌面上的 Fiery JobFlow 快捷方式并创建 Fiery JobFlow 登录。默认用户名为 Admin。

创建符合要求的密码并单击创建密码。

在安装 Fiery JobFlow 之前, 您必须先安装 Fiery Software Manager:




安装并创建 Fiery JobFlow 的登录名:






4. 输入 Fiery 服务器的 IP 地址或服务器名称, 以将其连接为默认输出设备。

连接到 Fiery 服务器:




5. 您现在已登录至免费版本的 Fiery JobFlow Base。如果您拥有付费版本或 30 天免费试用版的许可证代码, 请单击“立即升级”按钮。

输入许可证代码或开始 30 天试用



6. 单击“我有许可证密钥”按钮。按照提示输入您的许可证激活代码。





开始构建您的工作流库：

开始构建您自己的工作流，或者从 Fiery JobFlow 库（位于 resources.fiery.com/jobflow-library）中下载和导入立即可用的工作流。



**Enfocus
PitStop Pro**

[Fiery JobFlow 30 天免费试用版](#)还包括默认的 Enfocus PitStop Pro 资源库。

可选

如果您想要创建自己的 Enfocus PitStop Pro 资源，请从以下链接下载 Enfocus PitStop Pro 安装程序并按照激活流程操作：

Mac:

download.fiery.com/jobflow/enfocuspitstop/mac

Windows:

download.fiery.com/jobflow/enfocuspitstop/windows



注意：如果购买了完整版 Fiery JobFlow，还可以获得 Enfocus PitStop Pro 许可证。

概览

益处

库

库

Fiery JobFlow Base 和 Fiery JobFlow 示例工作流程

您可以建立自己的工作流程或者下载并导入以下任意一个预设置的示例工作流程，以便开始使用 Fiery JobFlow Base 或 Fiery JobFlow 进行自动化。工作流程包括工作所需的所有资源。如欲了解每个工作流程的更多详情，请打开工作流程摘要或观看视频。[了解如何导入 JobFlow 工作流程。](#)

跳转到 [JobFlow Connect 包](#)。

工作流程名称	支持	工作流程描述	下载
收集、修正 3 张名片并拼版 (12×18)	JobFlow	收集 3 张双面名片，按需添加出血并将它们拼版到 3 行，每行 8 张的版面中。堆叠大小可通过在 Fiery 上设置份数来设置。需要 jobflow 2.3 或更新版本，CWS 6.1 或更新版本，以及 Fiery Impose。（仅提供英文版）	工作流程
用裁边盒自动多联拼版功能拼版	JobFlow, JobFlow Base	使用 Fiery Impose 裁边盒自动多联拼版功能在 12×18 印张上拼版作业。需要 jobflow Base 2.3 或更新版本，CWS 6.1 或更新版本，以及 Fiery Impose。（仅提供英文版）	工作流程



有关更多信息，请访问 www.fiery.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2025 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL_051.05.25