




Fieri JobFlow

Installationsanleitung





Installationsort für Fiery JobFlow:

Die Optionen für die Installation der Fiery® JobFlow™ Software variieren abhängig vom Typ des Fiery Servers, den Sie verwenden.

- **Installieren Sie die JobFlow Software bei Verwendung von FS200 Pro** oder neueren externen Servern direkt auf dem Server.
 - Anstatt direkt auf dem Fiery Server können Sie Fiery JobFlow auch auf einem **separaten Windows-Computer** installieren.
 - **Auf den meisten FS200 Pro und neueren Fiery Servern** ist JobFlow Base (die kostenlose Version der Software) bereits vorinstalliert. Fahren Sie in diesem Fall mit Schritt 4 unten fort.
- **Installieren Sie Fiery JobFlow bei Verwendung von älteren externen Fiery Servern (FS150 Pro, FS100 Pro, System 10 oder System 9R2)** auf einem separaten Windows-Computer.
- **Installieren Sie Fiery JobFlow bei Verwendung von Servern mit Fiery XF 7 (oder höher)** auf einem separaten Windows-Computer.
- **Installieren Sie die Fiery JobFlow Software bei Verwendung jeglichen Typs von eingebetteten Fiery Servern** auf einem separaten Windows-Computer.

Auf dem Fiery Server muss das optional erhältliche [Fiery Productivity Package](#) (Fiery FS350 und früher) oder das [Fiery Automation Package](#) (Fiery FS400 und höher) installiert und aktiviert sein, damit dieser eine Verbindung zu Fiery JobFlow herstellen kann.



Hinweis: Wird JobFlow auf einem separaten Windows-Computer oder einem Fiery Server installiert, muss auf dem entsprechenden Computer/Server außerdem Fiery Command WorkStation® installiert sein. Um das Impose-Modul in Fiery JobFlow in vollem Umfang nutzen zu können, muss Fiery Impose auf demselben Windows-Computer oder Fiery-Server installiert und lizenziert sein.

So überprüfen Sie im Gerätecenter, welchen Fiery Server Sie verwenden:

Command WorkStation 5:



Command WorkStation 6 und 7:






So installieren Sie Fiery JobFlow:

1. Sie benötigen **Fiery Software Manager**, um Fiery JobFlow herunterzuladen und zu installieren. Sie können diesen ggf. [Hier herunterladen](#)

Öffnen Sie nach der Installation Fiery Software Manager, und klicken Sie auf die **Fiery JobFlow-Schaltfläche Download**.

2. Sobald der Download abgeschlossen ist, **klicken Sie auf die Schaltfläche „Installieren“**, und folgen Sie den Anweisungen. Nach erfolgreicher Installation erstellt Fiery JobFlow eine Verknüpfung auf Ihrem Desktop.


WICHTIG: Für die Installation von Fiery JobFlow wird vorausgesetzt, dass Fiery Command WorkStation installiert ist. Andernfalls wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:




3. Doppelklicken Sie auf die **Fiery JobFlow Verknüpfung** auf Ihrem Desktop, und richten Sie Ihre Anmeldung für Fiery JobFlow ein. Der Standardbenutzername lautet „Admin“.

Erstellen Sie ein Kennwort, das die Anforderungen erfüllt, und klicken Sie auf **Kennwort erstellen**.

Sie müssen **Fiery Software Manager** installieren, bevor Sie Fiery JobFlow installieren:



Installieren und erstellen Sie Ihr Login für Fiery JobFlow:






4. Geben Sie die IP-Adresse oder den Servernamen Ihres **Fiery Central Servers** ein, um diesen als Standardausgabegerät zu verbinden.

Stellen Sie eine Verbindung zum Fiery Central Server her:




5. Sie sind jetzt bei Fiery JobFlow Base, der kostenlosen Version der Software, angemeldet. Falls Sie einen Lizenzcode für die Vollversion oder für eine 30-tägige kostenlose Testversion haben, **klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt aktualisieren“**.

Lizenzcode eingeben oder 30 Tage testen



6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ich habe einen Lizenzschlüssel“. Befolgen Sie die Anweisungen zur Eingabe des Lizenzaktivierungscodes.





Beginnen Sie mit dem Aufbau Ihrer Workflow-Bibliothek:

Richten Sie Ihre eigenen Workflows ein, oder importieren Sie fertige Workflows als Downloads aus der Fiery JobFlow-Bibliothek unter resources.fiery.com/jobflow-library.



**Enfocus
PitStop Pro**

Die 30-tägige kostenlose Testversion von Fiery JobFlow beinhaltet auch eine Standardbibliothek mit **Enfocus PitStop Pro**-Ressourcen.

Optional

Falls Sie Ihre eigenen Enfocus PitStop Pro-Ressourcen erstellen möchten, laden Sie den **Enfocus PitStop Pro Installer** über einen der folgenden Links herunter, und folgen Sie den Aktivierungsschritten:

Mac:

download.fiery.com/jobflow/enfocuspitstop/mac

Windows:

download.fiery.com/jobflow/enfocuspitstop/windows

Überblick	Vorteile	Bibliothek	Technik
Bibliothek			
Beispiel-Workflows für Fiery JobFlow Base und Fiery JobFlow			
Erstellen Sie Ihre eigenen Workflows oder laden Sie einen der untenstehenden vorkonfigurierten Beispiel-Workflows herunter – und schon kann die Automatisierung durch Fiery JobFlow Base oder Fiery JobFlow beginnen. In den Workflows sind alle erforderlichen Ressourcen enthalten. Um mehr über jeden einzelnen Workflow zu erfahren, öffnen Sie die Workflow-Übersicht oder sehen Sie sich das Video an.			
Zu JobFlow Connect Paketen springen.			
Workflow-Name	Unterstützt von	Workflow-Beschreibung	Download
3 Visitenkarten sammeln, korrigieren und ausschneiden (12 x 18)	JobFlow	Sammelt 3 Duplex-Visitenkarten, legt bei Bedarf eine Beschnittzugabe an und schießt sie in 3 Reihen à 8 Karten aus. Stapelgrößen können durch das Anlegen von Kopien auf Fiery festgelegt werden. Erfordert JobFlow 2.3 oder neuer, CWS 6.1 oder neuer und Fiery Impose. (nur auf Englisch)	Workflow
		Schießt Aufträge mithilfe von Fiery	



Hinweis: Wenn Sie die Vollversion von Fiery JobFlow erwerben, erhalten Sie auch eine Lizenz für Enfocus PitStop Pro.



Weitere Informationen finden Sie unter www.fiery.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impress, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2025 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL_051.05.25